


Aktualisieren der Simplify3D Einstellung


Folgende Schritte sind durchzuführen um im Simplify3D die neuen Profile einzuspielen.

Schritt 1 (Löschen der alten EVO-tech Profile):


Im Fenster Prozesse auf *Add / Hinzufügen* klicken. Wenn bereits ein Prozess vorhanden ist können Sie ihn mit einem Doppelklick öffnen.



Im Menü, das sich daraufhin öffnet auf *Remove* oder *Entfernen* klicken




Es wird eine Auswahl an möglichen Profilen angezeigt, hier alle bestehenden Profile von EVO-tech markieren. Die Persönlich erstellten Profile nicht markieren.




Danach mit OK bestätigen und die Profile werden gelöscht.

Das Prozessfenster mit Cancel oder Abbrechen beenden




Schritt 2 (Laden der neuen EVO-tech Profile):


Im Menü File den Punkt *Import FFF profil* auswählen



Bei der folgenden Abfrage die Files welche mittels des Links im Newsletter downloadbar sind auswählen und mit OK bestätigen



Wenn die Profile importiert wurden zeigt Simplify3D folgende Meldung



Danach können in den Prozessen die neuen Profile verwendet werden.

Bitte achten Sie darauf, dass in alten Factory Dateien immer noch die alten Prozesse hinterlegt sind. Leider müssen die Factory-Dateien mit den neuen Profilen neu erstellt werden.